




Opstart-handleiding DeltaGT-BT/A1434/A1488




1

Plaats de accu's in de DeltaGT-BT en sluit de netadapter aan. Laad de accu's volledig op via het meegeleverde IEC-netsnoer, aangesloten op de mains aansluiting.



2

Installeer de aPAT Link Android(A1434) op de Android Smartphone of Tablet vanuit de Play-Store.




3

Vraag bij de importeur of leverancier de licentiecode op van deze APP o.v.v. typenummer en serienummer van het testinstrument.



4

Schakel de DeltaGT-BT in en stel onder Instellingen/Communicatie de com-poort in op USB en de printer op ZEBRA.





5

Start aPAT Link Android, zorg dat de Bluetooth communicatie op het Android toestel staat ingeschakeld en activeer deze door de ontvangen QR-licentiecode op het Android toestel in te scannen onder Instellingen/Instrument activeren. Selecteer de gevonden DeltaGT-BT tester en volg de instructies. Het kan zijn dat er om een wachtwoord wordt gevraagd. Voer NNNN in.

6

Schakel de A1488 QR-code printer in en koppel deze in aPAT Link Android onder Instellingen/Selecteer printer. De A1488 is uitgevoerd met een accu. Laad deze goed op.



Het meetstation DeltaGT-BT/A1434/A1488 is nu gereed voor het keuren van elektrische handgereedschappen volgens NEN3140.



QR-code scanner waarmee apparaatgegevens en keuringsresultaten uit de, op het apparaat aangebrachte, QR-code kunnen worden uitgelezen.

Instellen van diverse algemene aPAT Link Android eigenschappen, zoals Bluetoothkoppelingen, dataopslag varianten, herkeuringstermijnen, printmogelijkheden.

Invoeren en wijzigen van apparaatnamen, ID-nummers, locaties, adressen etc, in aPAT Android.

Actuele versie van aPAT Android.



Toegang tot aangemaakte projectdatabases. Hier kunnen projecten, locaties en apparaten worden aangemaakt. Vanuit deze projectdatabases kunnen herkeuringen worden gestart.

Te selecteren overzicht met aankomende herkeuringen.

Mogelijkheid om automatische testprocedures in de DeltaGT-BT aan te maken of te wijzigen.

aPAT Link Android instructies (engelstalig).

